

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: burdastyle@burda.pl i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

INFORMACJE OGÓLNE

PRZYGOTOWANIE CZĘŚCI WYKROJU Z PAPIERU

W tabeli na arkuszu wykroju wyszukać odpowiedni rozmiar: w przypadku sukienek, bluzek, żakietów i płaszczy należy kierować się obwodem w biuście, przy spodniach i spódnicach – obwodem w biodrach. Jeśli wymiary różnią się od tych w tabeli, można powiększyć lub pomniejszyć papierowy wykroj o odpowiednią liczbę centymetrów.

PRZEDŁUŻANIE LUB SKRACANIE WYKROJU

Wykroj został przygotowany na wzrost 168 cm. Osoba wyższa lub niższa może dopasować wykroj do swojego wzrostu, dokonując zmian na liniach opisanych HIER VERLÄNGERN ODER VERKÜRZEN („tutaj przedłużamy lub skracamy”). W ten sposób forma wykroju zostanie zachowana.

► Wszystkie części wykroju należy zmienić na tej samej linii o tę samą wartość

Jak to zrobić

Najpierw należy rozciąć części wykroju wzdłuż podanych linii.

Aby przedłużyć wykroj, rozsunąć części na odpowiednią odległość. Aby skrócić wykroj, nasunąć na siebie brzegi wykroju na tyle, na ile to konieczne.

Wyrównać boczne brzegi.

KROJENIE

ZŁOŻENIE MATERIAŁU (-----) oznacza, że w tym miejscu znajduje się środek danej części wykroju, a nie brzeg czy szew. Przy krojeniu części podwójnej wielkości złożenie materiału stanowi linię środkową. Części zaznaczone na planie układu wykroju linią przerywaną układamy na materiale opisaną stroną do dołu

Plany układu wykroju na arkuszu pokazują, jak należy układać części na materiale.

Krojąc z pojedynczej warstwy tkaniny, przypinamy części wykroju na prawej stronie. Przy podwójnie złożonej tkaninie prawa strona materiału znajduje się wewnątrz, a części wykroju przypinamy na lewej stronie. Części, które na planie układu wykroju leżą powyżej złożenia materiału, kroimy na końcu z pojedynczego materiału.

KOPIOWANIE WYKROJU

Przekalkować wykroj z arkusza, uwzględniając linie szwów i podłożenia, i przenieść oznaczone na częściach wykroju linie i oznaczenia na lewą stronę materiału. Można użyć do tego papieru kopiującego Burdy. Instrukcja użycia znajduje się wewnątrz opakowania.

SZYCIE

Przy zszywaniu składamy materiał prawą stroną do prawej.

Wszystkie linie poszczególnych części przenieść fastrygą na prawą stronę materiału.

Punkty (numery) styczne pokazują, jak należy zszywać części. Punkty oznaczone tymi samymi cyframi powinny się pokrywać.

ILUSTRACJE OZNACZONE PINEZKĄ to rysunki uniwersalne i detalami mogą się różnić od konkretnego modelu.

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: burdastyle@burda.pl i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

MODEL 6205

CZĘŚCI WYKROJU:

AB	1 przód 1x
AB	2 plisa przodu 2x
AB	3 tył 2x
AB	4 plisa tyłu 4x
AB	5 odszycie przodu 1x
AB	6 odszycie tyłu 2x
AB	7 klin przodu spódnicy 1x
AB	8 klin tyłu spódnicy 2x
A	9 rękaw 2x
B	10 rękaw 2x
B	11 wolant 2x

PRZYGOTOWANIE WYKROJU

AB

z arkusza wyciąć:

na sukienkę A części od 1 do 9

na sukienkę B części od 1 do 8, 10 i 11

w odpowiednim rozmiarze

AB

ZAPASY NA SZWY I PODŁOŻENIE

Dodać 1,5 cm na podłożenie i na pozostałych brzegach i szwach.

WKŁAD

Skroić zgodnie z rysunkami i naprasować na lewej stronie materiału. Przenieść na wkład kontury wykroju.

SZYCIE

SUKIENKA AB

Zszyć zaszewki tyłów.

Masz problem? Zgłoś go do nas

Infolinia: (22) 360 37 77 | bok@burda.pl

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: burdastyle@burda.pl i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

Zmarszczyć przód

1. Zmarszczyć przód za każdym razem od * do *.

Plisy

2. Plisę przodu z wkładem ułożyć lewą stroną do lewej na plisie bez wkładu, sfastrygować brzegi.
Plisy tyłu z wkładem w taki sam sposób przyfastrygować do plis bez wkładu.
3. Plisę przodu przypiąć do przodu i przyszyć aż do środka przodu (punkt styczny 1). Przyszyć pozostałą plisę.
4. Plisy tyłu przypiąć do tyłu (punkt styczny 2) i zszyć, wdając nieco części tyłu.

Szwy boczne

5. Części tyłu ułożyć na przodzie, spiąć i zszyć szwy boczne (punkt styczny 5), plisy trafiają na siebie.

SPÓDNICA / szwy boczne

Klin przodu spódnicy ułożyć na klinie tyłu, spiąć i zszyć szwy boczne (punkt styczny 6).

Przyszyć spódnicę

6. Spódnicę przypiąć do dolnego brzegu plisy, szwy boczne pokrywają się. Zszyć.

Zamek błyskawiczny (kryty)

7. Przyszyć zamek błyskawiczny (7a).

Środkowy szew tyłu

Zapiąć nieco zamek błyskawiczny.

8. Kliny tyłu spódnicy ułożyć prawą stroną do prawej, zszyć środkowy szew od dołu możliwie jak najdalej aż do znaku rozcięcia. Odciągnąć nieco koniec zamka. Zabezpieczyć końce szwów.

AB

Szwy ramion

Części tyłu ułożyć na przodzie, spiąć i zszyć szwy ramion (punkt styczny 3), wdając tylne brzegi ramion.

Podkrój szyi / odszycie

9. Odszycia tyłu ułożyć prawą stroną do prawej na odszyciu przodu, zszyć szwy ramion (punkt styczny 4). Obrzucić zewnętrzny brzeg odszycia.
10. Odszycie przypiąć do brzegu podkroju, szwy ramion trafiają na siebie. Tylne brzegi odszycia 0,5 cm przed brzegami rozcięcia wywinąć na wierzch, przypiąć do podkroju. Taśmy zamka błyskawicznego wywinąć na wierzch i przypiąć nad odszyciem. Brzegi podkroju sfastrygować i zszyć.

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: burdastyle@burda.pl i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

11. Odszycie zawinąć pod spód, sfastrygować brzegi, wyprasować. Tylne brzegi odszycia przyszyć ręcznie do taśm zamka błyskawicznego.
Dolny brzeg odszycia przodu przyszyć ręcznie do zapasów szwu nasady plis.

AB

Rękawy

Rękawy złożyć wzdłuż, prawą stroną do środka. Spiąć i zszyć szwy rękawów.

A

Przyszyć podłożenie rękawa – patrz opis i rys. 15.

B

Wolant rękawa

12. Wolanty zszyć w okrąg.
Przyszyć dolny brzeg wolanta – patrz opis i rys. 15.
13. Wolant przypiąć do dolnego brzegu rękawa, szwy trafiają na siebie. Skrócony bok wolanta powinien być z przodu. Zszyć.

AB

Wszyć rękawy

14. Wszyć rękawy. Kreski 11 na rękawach i przodzie muszą się pokryć, szwy rękawów i szwy boczne również. Poprzeczna kreska na główce rękawa musi trafić na szew ramienia.

Podłożenie

15. Podłożenie obrzucić, sfastrygować pod spód, wyprasować. Dolny brzeg sukienki ostębnować na szer. 1,2 cm, przyszywając podłożenie.