

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: burdastyle@burda.pl i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

INFORMACJE OGÓLNE

PRZYGOTOWANIE CZĘŚCI WYKROJU Z PAPIERU

W tabeli na arkuszu wykroju wyszukać odpowiedni rozmiar: w przypadku sukienek, bluzek, żakietów i płaszczy należy kierować się obwodem w biuście, przy spodniach i spódnicach – obwodem w biodrach. Jeśli wymiary różnią się od tych w tabeli, można powiększyć lub pomniejszyć papierowy wykroj o odpowiednią liczbę centymetrów.

PRZEDŁUŻANIE LUB SKRACANIE WYKROJU

Wykroj został przygotowany na wzrost 168 cm. Osoba wyższa lub niższa może dopasować wykroj do swojego wzrostu, dokonując zmian na liniach opisanych HIER VERLÄNGERN ODER VERKÜRZEN („tutaj przedłużamy lub skracamy”). W ten sposób forma wykroju zostanie zachowana.

► Wszystkie części wykroju należy zmienić na tej samej linii o tę samą wartość

Jak to zrobić

Najpierw należy rozciąć części wykroju wzdłuż podanych linii.

Aby przedłużyć wykroj, rozsunąć części na odpowiednią odległość. Aby skrócić wykroj, nasunąć na siebie brzegi wykroju na tyle, na ile to konieczne.

Wyrównać boczne brzegi.

KROJENIE

ZŁOŻENIE MATERIAŁU (-----) oznacza, że w tym miejscu znajduje się środek danej części wykroju, a nie brzeg czy szew. Przy krojeniu części podwójnej wielkości złożenie materiału stanowi linię środkową. Części zaznaczone na planie układu wykroju linią przerywaną układamy na materiale opisaną stroną do dołu

Plany układu wykroju na arkuszu pokazują, jak należy układać części na materiale.

Krojąc z pojedynczej warstwy tkaniny, przypinamy części wykroju na prawej stronie. Przy podwójnie złożonej tkaninie prawa strona materiału znajduje się wewnątrz, a części wykroju przypinamy na lewej stronie. Części, które na planie układu wykroju leżą powyżej złożenia materiału, kroimy na końcu z pojedynczego materiału.

KOPIOWANIE WYKROJU

Przekalkować wykroj z arkusza, uwzględniając linie szwów i podłożenia, i przenieść oznaczone na częściach wykroju linie i oznaczenia na lewą stronę materiału. Można użyć do tego papieru kopującego Burdy. Instrukcja użycia znajduje się wewnątrz opakowania.

SZYCIE

Przy zszywaniu składamy materiał prawą stroną do prawej.

Wszystkie linie poszczególnych części przenieść fastrygą na prawą stronę materiału.

Punkty (numery) styczne pokazują, jak należy zszywać części. Punkty oznaczone tymi samymi cyframi powinny się pokrywać.

ILUSTRACJE OZNACZONE PINEZKĄ to rysunki uniwersalne i detalami mogą się różnić od konkretnego modelu.

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: burdastyle@burda.pl i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

MODEL 6207

CZĘŚCI WYKROJU:

AB	1 przód 2x
AB	2 tył 1x
AB	3 odszycie przodu 2x
AB	4 odszycie tyłu 1x
A	5 rękaw 2x
A	6 prawa taśma 1x
A	7 lewa taśma 1x
A	8 lewa taśma 1x
B	9 prawa taśma 1x
B	10 lewa taśma 1x
B	11 wolant przodu 2x
B	12 wolant tyłu 1x
B	13 wolant 2x

PRZYGOTOWANIE WYKROJU

AB

z arkusza wyciąć:

na sukienkę A części od 1 do 8

na sukienkę B części od 1 do 4 i od 9 do 13

w odpowiednim rozmiarze

ZAPASY NA SZWY I PODŁOŻENIE

Dodać 1,5 cm na podłożenie i na pozostałych brzegach i szwach.

WKŁAD

Skroić zgodnie z rysunkami i naprasować na lewej stronie materiału. Przenieść na wkład kontury wykroju.

SZYCIE

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: burdastyle@burda.pl i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

SUKIENKA AB

Szwy ramion

Spiąć i zszyć szwy ramion (punkt styczny 1).

A

Przyszyć rękawy

1. Rękawy przypiąć do podkrojów pach, prawą stroną do prawej, kreski 2 na rękawach i przodzie muszą się pokryć. Poprzeczna kreska na środku rękawa musi trafić na szew ramienia. Przyszyć rękawy.

Szwy boczne i szwy rękawów / prawe rozcięcie

2. Części przodu ułożyć na tyle, rękawy złożyć wzdłuż, spiąć szwy boczne i szwy rękawów (punkt styczny 3), szwy wszycia rękawów trafiają na siebie. Zszyć, w prawym bocznym szwie zostawiając, zgodnie z oznaczeniem, otwarte rozcięcie. Rozcięcie ostębnować wąsko (2a).

Podłożenie rękawa

3. Ostębnować brzegi rękawów na szer. 1 cm, przyszywając zapas.

Taśmy wiązania

4. Najpierw zszyć obie części na lewą taśmę prawą stroną do prawej.
5. Na prawej i lewej taśmie zapas długich brzegów i jednego wąskiego brzegu zaprasować pod spód, podwinąć i przypiąć.
6. Prawą taśmę nieobrzuconym brzegiem przypiąć prawą stroną do prawej do prawego brzegu przodu, dolny brzeg trafia na poprzeczną kreskę. Przyszyć taśmę (punkt styczny 6). W taki sam sposób przyszyć lewą taśmę do lewego brzegu przodu.

Brzegi przodu / odszycie

7. Odszycia przodu ułożyć na odszyciu tyłu, zszyć szwy ramion (punkt styczny 7). Obrzucić zewnętrzny brzeg odszycia.
8. Odszycie przypiąć do części przodu i do podkroju tyłu, szwy ramion trafiają na siebie. Przyszyć odszycie. Odszycie zawinąć pod spód i przyfastrygować. Brzegi przodu i brzegi podkroju ostębnować na szer. 1 cm, przyszywając zapas i odszycie (8a). Wewnętrzny brzeg odszycia przyszyć ręcznie do zapasów szwów ramion (8b).

Przyszyć podłożenie – patrz opis i rys. 3.

B

Brzegi podkroju pachy

9. Brzegi podkrojów pach ostębnować na szer. 0,7 cm.

Szwy boczne / prawe rozcięcie

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: burdastyle@burda.pl i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem ☺

10. Spiąć i zszyć szwy boczne (punkt styczny 4), w prawym szwie bocznym zostawiając, zgodnie z oznaczeniem, otwarte rozcięcie.
Rozcięcie ostębnować wąsko (patrz rys. 2a).

Wolanty

Wolanty przodu ułożyć na wolancie tyłu, zszyć szwy ramion (punkt styczny 8).

Pozostałe dwa wolanty ułożyć prawą stroną na prawej, zszyć środkowy szew tyłu.

11. Zaprasować pod spód zapas zewnętrznych brzegów wolantów. Brzegi ostębnować gęsto ustawionym ściegiem zygzakowym. Rada: wykonać próbkę na resztkę materiału. Sprawdzić ustawienie ściegu i napięcie nitki.
12. Górny wolant przypiąć lewą stroną do prawej brzegu podkroju, szwy ramion trafiają na siebie. Drugi wolant przypiąć prawą stroną do prawej brzegów przodu i dolnych brzegów (punkt styczny 9). Środkowy szew wolanta trafia na środek tyłu sukienki. Przyfastrygować wolanty.

Taśmy wiązania

13. Taśmy złożyć wzdłuż na pół, prawą stroną do środka. Brzegi zszyć zgodnie z rysunkiem.
Taśmy wywrócić, wyprasować. Przyfastrygować taśmy – patrz opis i rys. 6.

Odszycie

Zszyć szwy ramion – patrz opis i rys. 7. Obrzucić zewnętrzny brzeg.

14. Odszycie przypiąć do brzegów przodu i do podkroju, szwy ramion trafiają na siebie. Przyszyć odszycie, następnie przyszyć wolant do brzegów sukienki. Zapasy na wolancie razem obrzucić.
15. Podłożenie zawinąć pod spód i przyfastrygować. Wszystkie brzegi ostębnować wąsko, przyszywając zapasy i odszycie, nie ujmując wolanta.
Przyszyć ręcznie wewnętrzny brzeg odszycia do zapasów szwów ramion (patrz rysunek 8b).