

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: [burdastyle@burda.pl](mailto:burdastyle@burda.pl) i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

## INFORMACJE OGÓLNE

### PRZYGOTOWANIE CZĘŚCI WYKROJU Z PAPIERU

W tabeli na arkuszu wykroju wyszukać odpowiedni rozmiar: w przypadku sukienek, bluzek, żakietów i płaszczy należy kierować się obwodem w biuście, przy spodniach i spódnicach – obwodem w biodrach. Jeśli wymiary różnią się od tych w tabeli, można powiększyć lub pomniejszyć papierowy wykroj o odpowiednią liczbę centymetrów.

### PRZEDŁUŻANIE LUB SKRACANIE WYKROJU

Wykroj został przygotowany na wzrost 168 cm. Osoba wyższa lub niższa może dopasować wykroj do swojego wzrostu, dokonując zmian na liniach opisanych HIER VERLÄNGERN ODER VERKÜRZEN („tutaj przedłużamy lub skracamy”). W ten sposób forma wykroju zostanie zachowana.

► Wszystkie części wykroju należy zmienić na tej samej linii o tę samą wartość

Jak to zrobić

Najpierw należy rozciąć części wykroju wzdłuż podanych linii.

Aby przedłużyć wykroj, rozsunąć części na odpowiednią odległość. Aby skrócić wykroj, nasunąć na siebie brzegi wykroju na tyle, na ile to konieczne.

Wyrównać boczne brzegi.

### KROJENIE

**ZŁOŻENIE MATERIAŁU** (-----) oznacza, że w tym miejscu znajduje się środek danej części wykroju, a nie brzeg czy szew. Przy krojeniu części podwójnej wielkości złożenie materiału stanowi linię środkową. Części zaznaczone na planie układu wykroju linią przerywaną układamy na materiale opisaną stroną do dołu

Plany układu wykroju na arkuszu pokazują, jak należy układać części na materiale.

Krojąc z pojedynczej warstwy tkaniny, przypinamy części wykroju na prawej stronie. Przy podwójnie złożonej tkaninie prawa strona materiału znajduje się wewnątrz, a części wykroju przypinamy na lewej stronie. Części, które na planie układu wykroju leżą powyżej złożenia materiału, kroimy na końcu z pojedynczego materiału.

### KOPIOWANIE WYKROJU

Przekalkować wykroj z arkusza, uwzględniając linie szwów i podłożenia, i przenieść oznaczone na częściach wykroju linie i oznaczenia na lewą stronę materiału. Można użyć do tego papieru kopiującego Burdy. Instrukcja użycia znajduje się wewnątrz opakowania.

### SZYCIE

Przy zszywaniu składamy materiał prawą stroną do prawej.

Wszystkie linie poszczególnych części przenieść fastrygą na prawą stronę materiału.

Punkty (numery) styczne pokazują, jak należy zszywać części. Punkty oznaczone tymi samymi cyframi powinny się pokrywać.

**ILUSTRACJE OZNACZONE PINEZKĄ** to rysunki uniwersalne i detalami mogą się różnić od konkretnego modelu.

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: [burdastyle@burda.pl](mailto:burdastyle@burda.pl) i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

## MODEL 6209

### CZĘŚCI WYKROJU:

AB	1 przód 1x
AB	2 część boczna 2x
AB	3 tył 2x
AB	4 środkowy klin przodu spódnicy 1x
AB	5 boczny klin 2x
AB	6 środkowy klin tyłu spódnicy 2x
B	7 rękaw 2x
B	8 pasek ze skosu (podkrój pachy) 2x

### PRZYGOTOWANIE WYKROJU

AB

z arkusza wyciąć:

na sukienkę A części od 1 do 6

na sukienkę B części od 1 do 8

w odpowiednim rozmiarze

### ZAPASY NA SZWY I PODŁOŻENIE

AB: dodać 3 cm na podłożenie i 1,5 cm na pozostałych brzegach i szwach, prócz części 8 w modelu B (zapas szwu jest już uwzględniony).

### PODSZEWKA

Na sukienkę A skroić według części od 1 do 6

na sukienkę B skroić według części od 1 do 6 i 8.

### WKŁAD

Skroić zgodnie z rysunkami i naprasować na lewej stronie materiału. Przenieść na wkład kontury wykroju.

### SZYCIE

Masz problem? Zgłoś go do nas

Infolinia: (22) 360 37 77 | [bok@burda.pl](mailto:bok@burda.pl)

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: [burdastyle@burda.pl](mailto:burdastyle@burda.pl) i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

## SUKIENKA AB

### Góra / szwy łączące

1. Części boczne ułożyć na środkowej części przodu, spiąć i zszyć szwy łączące przodu (punkt styczny 1).  
Szwym łączące tyłu spiąć i zszyć w taki sam sposób (punkt styczny 2).

### Spódnica / szwy łączące

2. Boczne kliny spódnicy ułożyć na środkowym klinie, spiąć i zszyć szwy łączące przodu (punkt styczny 4).  
Szwym łączące tyłu spiąć i zszyć w taki sam sposób (punkt styczny 5).

### Przyszyć spódnicę

3. Spódnicę przypiąć do góry sukienki (punkt styczny 6), szwy łączące trafiają na siebie. Zszyć.  
B: górę na szwie nasady spódnicy ostępnować wąsko i na szer. 0,7 cm, przyszywając zapasy.

### Środek tyłu / zamek błyskawiczny (kryty)

4. Przyszyć zamek błyskawiczny (4a).

### Środkowy szew tyłu

Zapiąć nieco zamek błyskawiczny.

5. Kliny tyłu spódnicy ułożyć na sobie, zszyć środkowy szew od dołu możliwie jak najdalej aż do znaku rozcięcia.

## A

### Podszewka

Podszewkę zszyć jak sukienkę. Zszyć środkowy szew tyłu od dołu aż do znaku rozcięcia.

Zapasy brzegów ramion zaprasować pod spód.

### Podkrój / podkroje pach

6. Podszewkę naciągnąć na sukienkę, spiąć brzegi podkroju i podkrojów pach, szwy łączące trafiają na siebie. Brzegi tyłu podszewki 0,5 cm przed brzegiem rozcięcia wywinąć na wierzch, przypiąć do podkroju. Taśmy zamka wywinąć na wierzch i przypiąć nad podszewką. Zszyć brzegi podkroju i podkrojów pach.  
Podszewkę zawinąć pod spód. Sfastrygować i wyprasować brzegi. Podszewkę podwinąć i przyszyć ręcznie do taśm zamka (6a).

### Szwym ramion

7. Zszyć szwym ramion (punkt styczny 3).
8. Brzegi podszewki na brzegach ramion przyszyć ręcznie symetrycznie.

## B

### Szwym ramion

Zszyć szwym ramion (punkt styczny 3).

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: [burdastyle@burda.pl](mailto:burdastyle@burda.pl) i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem ☺

#### Podszewka

Podszewkę zszyć jak sukienkę. Zszyć środkowy szew tyłu od dołu aż do znaku rozcięcia.

#### Podkrój

9. Podszewkę naciągnąć na sukienkę, zszyć brzegi podkroju, szwy ramion trafiają na siebie. Podszewkę zawinąć pod spód. Sfastrygować i wyprasować brzegi. Podszewkę podwinąć i przyszyć ręcznie do taśm zamka (patrz rys. 6a).  
Ostębnować brzegi podkroju na szer. 0,7 cm.  
Sfastrygować brzegi podkrojów pach.

#### Rękawy

10. Podłożenie rękawów obrzucić i zaprasować pod spód. Taśmę wypustki przyfastrygować pod dolnym brzegiem rękawów tak, żeby zgrubienie wystawało. Dolny brzeg rękawów ostębnować wąsko i na szer. 0,7 cm, przyszywając wypustkę.
11. Rękawy przypiąć pomiędzy poprzecznymi kreskami 7 i 8 do podkrojów pach. Poprzeczna kreska na główce rękawa trafia na szew ramienia. Zszyć.

#### Podkroje pach

Paski ze skosu złożyć wzdłuż na pół, lewą stroną do środka.

12. Pasek ze skosu przypiąć do podkroju pachy, otwarte brzegi leżą na zapasie, końce leżą na podłożeniu rękawa. Pasek ze skosu przyszyć na szer. 1 cm.  
Pasek ze skosu sfastrygować pod spód i wyprasować. Podkrój pachy ostębnować na szer. 0,7 cm (12a).

#### AB

##### Podłożenie

13. Podłożenie obrzucić, zawinąć pod spód i przyszyć luźno ręcznie.

#### AB

##### Wiązany pasek

14. Końce rypsowej taśmy szer. 2,5 cm na pasek zaprasować pod spód i podwinąć. Końce przyszyć wąsko.

#### Pętelki z nici

15. Na częściach bocznych uszyć zgodnie z oznaczeniem pętelki z nici.

1. Na środkową fałdę złożyć tył wzdłuż linii środka, prawą stroną do wewnątrz. Zaszyć fałdę od góry do strzałki. Tak zaprasować fałdę, aby jej szew leżał dokładnie na środku tyłu. Fałdę przyfastrygować na podkroju szyi (1a).
2. Na boczne fałdy tył złożyć za każdym razem tak, aby linie połączone strzałką pokryły się. Fałdę zszyć od góry do strzałki. Głębokości fałd zaprasować do środka tyłu i przyfastrygować na podkroju szyi.

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: [burdastyle@burda.pl](mailto:burdastyle@burda.pl) i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

Spiąć i zszyć szwy ramion na przodzie i tyle (punkt styczny 1).

3. Spiąć i zszyć szwy ramion na odszyciach (punkt styczny 5). Na rysunku – model A. Obrzucić zewnętrzny brzeg odszycia.
4. Odszycie przyszyć do podkroju szyi. Zapasy na zaokrągleniach naciąć. W modelu B zapasy naciąć na środku przodu aż do linii szycia (strzałka, rys. 4a).  
Rysunek 4 to model A, rysunek 4a to model B.
5. Odszycie zaprasować na zapas i przyszyć na zapasie, szyjąc wąsko przy szwie nasady. Odszycie sfastrygować pod spód, wyprasować. Przyszyć ręcznie na zapasach szwów ramion (5a). Na rysunku – model A.

Zszyć szwy boczne (punkt styczny 2).

6. Główkę rękawa na odcinku między oznaczeniami przyszyć dwa razy długim ścięciem. Zszyć szwy rękawów (punkt styczny 3).

A

7. Podłożenie zaprasować pod spód, podwinąć i wąsko przyszyć.

Wdać rękawy.

8. Wszyć rękawy, równomiernie rozkładając wdany materiał. Kreski 4 na rękawach i przodzie muszą się pokryć, szwy rękawów i szwy boczne również. Poprzeczna kreska na główce rękawa musi trafić na szew ramienia.

B

9. Obrzucić dolne brzegi rękawów, na linii złożenia sfastrygować pod spód, wyprasować i przyszyć.
10. Dolne brzegi rękawów wywinąć na zewnątrz na linii SAUM-UMBRUCHLINIE. Przyfastrygować wywinięcie, wyprasować i ewentualnie przyszyć kilkoma ścięgami na szwie.

Wszyć rękawy – patrz opis i rys. 8.

11. Podłożenie obrzucić, sfastrygować pod spód, wyprasować. Przyszyć luźno ręcznie.