

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: burdastyle@burda.pl i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

INFORMACJE OGÓLNE

PRZYGOTOWANIE CZĘŚCI WYKROJU Z PAPIERU

W tabeli na arkuszu wykroju wyszukać odpowiedni rozmiar: w przypadku sukienek, bluzek, żakietów i płaszczy należy kierować się obwodem w biuście, przy spodniach i spódnicach – obwodem w biodrach. Jeśli wymiary różnią się od tych w tabeli, można powiększyć lub pomniejszyć papierowy wykroj o odpowiednią liczbę centymetrów.

PRZEDŁUŻANIE LUB SKRACANIE WYKROJU

Wykroj został przygotowany na wzrost 168 cm. Osoba wyższa lub niższa może dopasować wykroj do swojego wzrostu, dokonując zmian na liniach opisanych HIER VERLÄNGERN ODER VERKÜRZEN („tutaj przedłużamy lub skracamy”). W ten sposób forma wykroju zostanie zachowana.

► Wszystkie części wykroju należy zmienić na tej samej linii o tę samą wartość

Jak to zrobić

Najpierw należy rozciąć części wykroju wzdłuż podanych linii.

Aby przedłużyć wykroj, rozsunąć części na odpowiednią odległość. Aby skrócić wykroj, nasunąć na siebie brzegi wykroju na tyle, na ile to konieczne.

Wyrównać boczne brzegi.

KROJENIE

ZŁOŻENIE MATERIAŁU (-----) oznacza, że w tym miejscu znajduje się środek danej części wykroju, a nie brzeg czy szew. Przy krojeniu części podwójnej wielkości złożenie materiału stanowi linię środkową. Części zaznaczone na planie układu wykroju linią przerywaną układamy na materiale opisaną stroną do dołu

Plany układu wykroju na arkuszu pokazują, jak należy układać części na materiale.

Krojąc z pojedynczej warstwy tkaniny, przypinamy części wykroju na prawej stronie. Przy podwójnie złożonej tkaninie prawa strona materiału znajduje się wewnątrz, a części wykroju przypinamy na lewej stronie. Części, które na planie układu wykroju leżą powyżej złożenia materiału, kroimy na końcu z pojedynczego materiału.

KOPIOWANIE WYKROJU

Przekalkować wykroj z arkusza, uwzględniając linie szwów i podłożenia, i przenieść oznaczone na częściach wykroju linie i oznaczenia na lewą stronę materiału. Można użyć do tego papieru kopiującego Burdy. Instrukcja użycia znajduje się wewnątrz opakowania.

SZYCIE

Przy zszywaniu składamy materiał prawą stroną do prawej.

Wszystkie linie poszczególnych części przenieść fastrygą na prawą stronę materiału.

Punkty (numery) styczne pokazują, jak należy zszywać części. Punkty oznaczone tymi samymi cyframi powinny się pokrywać.

ILUSTRACJE OZNACZONE PINEZKĄ to rysunki uniwersalne i detalami mogą się różnić od konkretnego modelu.

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: burdastyle@burda.pl i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

MODEL 6210

CZĘŚCI WYKROJU:

AB	1 przód 1x
AB	2 tył 2x
AB	3 klin przodu spódnicy 1x
AB	4 klin tyłu spódnicy 2x
AB	5 część boczna 2x
AB	6 odszycie przodu 1x
AB	7 odszycie tyłu 2x
A	8 wierzch rękawa 2x
A	9 spód rękawa 2x
B	10 rękaw 2x

PRZYGOTOWANIE WYKROJU

AB

z arkusza wyciąć:

na bluzkę A części od 1 do 9

na bluzkę B części od 1 do 7 i 10

w odpowiednim rozmiarze

WYKRÓJ

A

Materiał I i materiał II

Części od 1 do 4 i od 7 do 9 skroić z materiału I, części 5 i 9 z materiału II.

AB

ZAPASY NA SZWY I PODŁOŻENIE

Dodać 4 cm na podłożenie i podłożenie rękawów (A), dodać 1,5 cm na pozostałych brzegach i szwach.

WKŁAD

Skroić zgodnie z rysunkami i naprasować na lewej stronie materiału. Przenieść na wkład kontury wykroju.

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: burdastyle@burda.pl i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

SZYCIE

SUKIENKA AB

Zaszewki

1. Zszyć zaszewki przodu. Zaszewki w biuście zaprasować w dół. Zaszewki na podkroju szyi zaprasować do środka przodu (1a).
Zaszewki na częściach tyłu i na klinach tyłu spódnicy zszyć w taki sam sposób i zaprasować do środka tyłu.

Przyszyć kliny spódnicy

2. Przód ułożyć na klinie przodu spódnicy, spiąć i zszyć szew talii (punkt styczny 2).
Kliny tyłu spódnicy w taki sposób przyszyć do części tyłu (punkt styczny 2).

Zamek błyskawiczny (kryty)

Obrzucić tylne brzegi sukienki.

3. Przyszyć zamek do brzegów rozcięcia (3a).

A

Środkowy szew tyłu / rozcięcie

4. Części tyłu ułożyć prawą stroną do prawej, sfastrygować środkowy szew od dołu aż do końca zamka. Zszyć szew pomiędzy znakami rozcięcia, szyjąc możliwie jak najdalej aż do końców linii szycia na zamku. Koniec zamka nieco odciągnąć. Zabezpieczyć końce szwów. Naciąć prawą część tyłu na końcu spodu aż do samej linii szycia (strzałka).
Brzegi rozcięcia od nacięcia zaprasować w lewy tył. Górne brzegi odszycia i spodu przyfastrygować na lewym tyle (4a).
Przyszyć na prawej stronie sukienki ukośnie zgodnie z oznaczeniem. Zabezpieczyć końce szwów (4b).

B

Środkowy szew tyłu

Spiąć i zszyć środkowy szew tyłu od dołu aż do końca zamka błyskawicznego. Odciągnąć nieco koniec zamka. Zabezpieczyć końce szwów (patrz rys. 4).

AB

Części boczne

5. Części boczne przypiąć do przodu (punkt styczny 4) i zszyć
A: taśmę szer. 0,7 cm przyfastrygować wzdłuż szwu do części bocznych i przyszyć wąsko (5a).
AB: w taki sam sposób przyszyć części boczne do części tyłu (punkt styczny 5).

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: burdastyle@burda.pl i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

Szwy ramion

Spiąć i zszyć szwy ramion na odszyciach (punkt styczny 1).

Podkrój szyi / odszycie

6. Odszycie tyłu ułożyć na odszyciu przodu, zszyć szwy ramion (punkt styczny 2). Obrzucić zewnętrzny brzeg odszycia.
7. Odszycie przypiąć do podkroju szyi, szwy ramion trafiają na siebie. Brzegi odszycia tyłu 0,5 cm przed brzegami rozcięcia wywinąć na zewnątrz, przypiąć do podkroju. Taśmy zamka błyskawicznego wywinąć na wierzch i przypiąć nad odszyciem. Zszyć brzegi podkroju. Odszycie zawinąć pod spód, sfastrygować brzegi, wyprasować. Tylne brzegi odszycia przyszyć ręcznie do taśm zamka błyskawicznego (7a).

A

Rękawy

8. Spody rękawów ułożyć na wierzchach rękawów, zszyć przednie szwy rękawów (punkt styczny 7). Rękawy złożyć, prawą stroną do środka. Zszyć tylne szwy rękawów (punkt styczny 8).

B

Rękawy

9. Rękawy złożyć wzdłuż, prawą stroną do środka. Zszyć szwy rękawów (punkt styczny 9).

AB

Wszyć rękawy

10. Rękawy przypiąć do podkrojów pach. Uwzględnić 4 punkty: kreski 10 na wierzchach rękawów i na bocznych częściach oraz kreski spodów rękawa i części bocznej muszą się pokryć. Szwy łączące trafiają na siebie. Poprzeczna kreska na główce rękawa musi trafić na szew ramienia.

Podłożenie

W A wyłożyć płasko odszycie rozcięcia.

11. AB: podłożenie obrzucić, sfastrygować pod spód, wyprasować. Przyszyć luźno ręcznie. W modelu A odszycie rozcięcia ponownie zawinąć pod spód i przyszyć ręcznie do podłożenia (11a).



Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: burdastyle@burda.pl i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

Przyszyć podłożenie rękawa – patrz opis i rys. 11.