

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: burdastyle@burda.pl i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

INFORMACJE OGÓLNE

PRZYGOTOWANIE CZĘŚCI WYKROJU Z PAPIERU

W tabeli na arkuszu wykroju wyszukać odpowiedni rozmiar: w przypadku sukienek, bluzek, żakietów i płaszczy należy kierować się obwodem w biuście, przy spodniach i spódnicach – obwodem w biodrach. Jeśli wymiary różnią się od tych w tabeli, można powiększyć lub pomniejszyć papierowy wykroj o odpowiednią liczbę centymetrów.

PRZEDŁUŻANIE LUB SKRACANIE WYKROJU

Wykroj został przygotowany na wzrost 168 cm. Osoba wyższa lub niższa może dopasować wykroj do swojego wzrostu, dokonując zmian na liniach opisanych HIER VERLÄNGERN ODER VERKÜRZEN („tutaj przedłużamy lub skracamy”). W ten sposób forma wykroju zostanie zachowana.

► Wszystkie części wykroju należy zmienić na tej samej linii o tę samą wartość

Jak to zrobić

Najpierw należy rozciąć części wykroju wzdłuż podanych linii.

Aby przedłużyć wykroj, rozsunąć części na odpowiednią odległość. Aby skrócić wykroj, nasunąć na siebie brzegi wykroju na tyle, na ile to konieczne.

Wyrównać boczne brzegi.

KROJENIE

ZŁOŻENIE MATERIAŁU (-----) oznacza, że w tym miejscu znajduje się środek danej części wykroju, a nie brzeg czy szew. Przy krojeniu części podwójnej wielkości złożenie materiału stanowi linię środkową. Części zaznaczone na planie układu wykroju linią przerywaną układamy na materiale opisaną stroną do dołu

Plany układu wykroju na arkuszu pokazują, jak należy układać części na materiale.

Krojąc z pojedynczej warstwy tkaniny, przypinamy części wykroju na prawej stronie. Przy podwójnie złożonej tkaninie prawa strona materiału znajduje się wewnątrz, a części wykroju przypinamy na lewej stronie. Części, które na planie układu wykroju leżą powyżej złożenia materiału, kroimy na końcu z pojedynczego materiału.

KOPIOWANIE WYKROJU

Przekalkować wykroj z arkusza, uwzględniając linie szwów i podłożenia, i przenieść oznaczone na częściach wykroju linie i oznaczenia na lewą stronę materiału. Można użyć do tego papieru kopiującego Burdy. Instrukcja użycia znajduje się wewnątrz opakowania.

SZYCIE

Przy zszywaniu składamy materiał prawą stroną do prawej.

Wszystkie linie poszczególnych części przenieść fastrygą na prawą stronę materiału.

Punkty (numery) styczne pokazują, jak należy zszywać części. Punkty oznaczone tymi samymi cyframi powinny się pokrywać.

ILUSTRACJE OZNACZONE PINEZKĄ to rysunki uniwersalne i detalami mogą się różnić od konkretnego modelu.

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: burdastyle@burda.pl i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

MODEL 6225

CZĘŚCI WYKROJU:

AB	1 przód 1x
A	2 tył 1x
A	3 pasek ze skosu / podkrój pachy 2x
A	4 pliska lamówki / podkrój 1x
A	5 taśma 1x
B	6 tył 1x
B	7 rękaw 2x
B	8 pliska lamówki / podkrój 1x

PRZYGOTOWANIE WYKROJU

AB

z arkusza wyciąć:

na bluzkę A części od 1 do 5

na bluzkę B części 1 i od 6 do 8

w odpowiednim rozmiarze

ZAPASY NA SZWY I PODŁOŻENIE

Dodać 1,5 cm na podłożenie i na pozostałych brzegach i szwach, oprócz części 3, 4, 5 i 8 (zapas szwu jest już uwzględniony).

SZYCIE

BLUZKA AB

Zaszewki w biuście

1. Zszyć zaszewki w biuście.

Szwy ramion

Spiąć i zszyć szwy ramion na przodzie i tyle (punkt styczny 1), wdając nieco tylne brzegi ramion.

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: burdastyle@burda.pl i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

A

Oblamować podkrój szyi

2. Pliszkę (część 4) przypiąć do podkroju, zaczynając i kończąc na jednym szwie ramienia. Tam podwinąć zapasy. Pliszkę przyszyć na szer. 0,7 cm, nacinając w tym celu tył na środku aż do linii szycia (strzałka) i nieco rozstawiając.
Pliszkę zawinąć wokół brzegu pod spód, podwinąć i przyfastrygować do szwu nasady. Z wierzchu ostębnować wąsko, przyszywając wewnętrzny brzeg (2a).
3. Tył złożyć na środku, prawą stroną do środka. Fałdkę na plisce lamówki zszyć jak małą zaszewkę.

Taśma (część 5)

4. Taśmę złożyć wzdłuż na pół, prawą stroną do środka. Zszyć 0,7 cm obok brzegu złożenia. Nitek nie obcinać zbyt krótko, nawlec na igłę do cerowania. Igłę uszkciem do przodu przesunąć przez rulonik (4a). Wyprasować taśmę.
5. Taśmę przypiąć pod brzegami podkroju tyłu zgodnie z oznaczeniem. Długość ustalić podczas przymiarki. Taśmę przyszyć na linii szycia pliski lamówki.

Podkroje pach

Pasek (część 3) zaprasować wzdłuż na pół, lewą stroną do środka.

6. Paski przypiąć do podkrojów pach, otwarte brzegi leżą na zapasie. Paski przyszyć na szer. 1 cm. Na poprzecznej kresce 2 szyć ukośnie na zewnątrz.
Paski zawinąć pod spód. Brzegi sfastrygować, wyprasować. Brzegi podkrojów pach ostębnować na szer. 0,5 cm, przyszywając paski (6a).

B

Oblamować podkrój szyi

7. Pliszkę (część 8) przypiąć do podkroju, zaczynając i kończąc na jednym szwie ramienia. Tam podwinąć zapasy. Pliszkę przyszyć na szer. 0,7 cm.
Pliszkę zawinąć wokół brzegu pod spód, podwinąć i przyfastrygować do szwu nasady. Z wierzchu ostębnować wąsko, przyszywając wewnętrzny brzeg (patrz także rysunek 2a).

AB

Szwy boczne

8. Spiąć szwy boczne (punkt styczny 2) i zszyć aż do poprzecznej kreski. W A na poprzecznej kresce szyć ukośnie na zewnątrz przez pliszkę.
Rysunek 8 to model A, rysunek 8a to model B.
W A zapasy zaprasować w tył.

B

Podłożenie rękawa / taśma

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: burdastyle@burda.pl i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

9. Podłożenie obrzucić, zaprasować pod spód i przyszyć. Taśmę przypiąć do dolnego brzegu rękawa i przyszyć wąsko.

Szwy rękawów

10. Zszyć szwy rękawów (punkt styczny 3), kończąc na górze na zapasie (strzałka).

Wszyć rękawy

11. Wszyć rękawy; kreski 4 na rękawach i przodzie muszą się pokryć. Poprzeczna kreska na główce rękawa musi trafić na szew ramienia. Przyszyć rękawy, zaczynając i kończąc na poprzecznej kresce 2.

AB

Podłożenie

12. Podłożenie zaprasować pod spód, podwinąć i przypiąć. Przyszyć wąsko.