

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: burdastyle@burda.pl i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem ☺

INFORMACJE OGÓLNE

PRZYGOTOWANIE CZĘŚCI WYKROJU Z PAPIERU

W tabeli na arkuszu wykroju wyszukać odpowiedni rozmiar: w przypadku sukienek, bluzek, żakietów i płaszczy należy kierować się obwodem w biuście, przy spodniach i spódnicach – obwodem w biodrach. Jeśli wymiary różnią się od tych w tabeli, można powiększyć lub pomniejszyć papierowy wykroj o odpowiednią liczbę centymetrów.

PRZEDŁUŻANIE LUB SKRACANIE WYKROJU

Wykroj został przygotowany na wzrost 168 cm. Osoba wyższa lub niższa może dopasować wykroj do swojego wzrostu, dokonując zmian na liniach opisanych HIER VERLÄNGERN ODER VERKÜRZEN („tutaj przedłużamy lub skracamy”). W ten sposób forma wykroju zostanie zachowana.

► Wszystkie części wykroju należy zmienić na tej samej linii o tę samą wartość

Jak to zrobić

Najpierw należy rozciąć części wykroju wzdłuż podanych linii.

Aby przedłużyć wykroj, rozsunąć części na odpowiednią odległość. Aby skrócić wykroj, nasunąć na siebie brzegi wykroju na tyle, na ile to konieczne.

Wyrównać boczne brzegi.

KROJENIE

ZŁOŻENIE MATERIAŁU (-----) oznacza, że w tym miejscu znajduje się środek danej części wykroju, a nie brzeg czy szew. Przy krojeniu części podwójnej wielkości złożenie materiału stanowi linię środkową. Części zaznaczone na planie układu wykroju linią przerywaną układamy na materiale opisaną stroną do dołu

Plany układu wykroju na arkuszu pokazują, jak należy układać części na materiale.

Krojąc z pojedynczej warstwy tkaniny, przypinamy części wykroju na prawej stronie. Przy podwójnie złożonej tkaninie prawa strona materiału znajduje się wewnątrz, a części wykroju przypinamy na lewej stronie. Części, które na planie układu wykroju leżą powyżej złożenia materiału, kroimy na końcu z pojedynczego materiału.

KOPIOWANIE WYKROJU

Przekalkować wykroj z arkusza, uwzględniając linie szwów i podłożenia, i przenieść oznaczone na częściach wykroju linie i oznaczenia na lewą stronę materiału. Można użyć do tego papieru kopiującego Burdy. Instrukcja użycia znajduje się wewnątrz opakowania.

SZYCIE

Przy zszywaniu składamy materiał prawą stroną do prawej.

Wszystkie linie poszczególnych części przenieść fastrygą na prawą stronę materiału.

Punkty (numery) styczne pokazują, jak należy zszywać części. Punkty oznaczone tymi samymi cyframi powinny się pokrywać.

ILUSTRACJE OZNACZONE PINEZKĄ to rysunki uniwersalne i detalami mogą się różnić od konkretnego modelu.

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: burdastyle@burda.pl i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

WSKAZÓWKI, JAK SZYĆ Z MATERIAŁÓW ELASTYCZNYCH

Materiały elastyczne najlepiej jest szyc maszyną overlokiem. Szwy są niezwykle elastyczne i nie prują się w trakcie noszenia.

Kto nie ma overloka, może szyc specjalnym ścięciem elastycznym albo wąsko ustawionym ścięciem zygzakowym. Należy zwrócić uwagę, by nitka w maszynie nie była zbyt napięta. Do szycia cienkich dzianin należy użyć igły do szycia dżerseju, której czubek nie uszkodzi oczek dzianiny.

Do podszywania brzegów (np. na podłożeniu) używamy podwójnej igły. Szyjemy po prawej stronie materiału dwoma górnymi nitkami i jedną spodnią przy prostym ustawieniu ścięgu. Spodnia nitka tworzy ścieg zygzakowy. W ten sposób materiał w trakcie szycia nie rozciąga się, a szew pozostaje elastyczny.

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: burdastyle@burda.pl i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

MODEL 6232

CZĘŚCI WYKROJU

- AB 1 przód 2x
- AB 2 tył 1x
- AB 3 prawy klin przodu topu 1x
- AB 4 lewy klin przodu topu 1x
- AB 5 klin tyłu topu 1x
- AB 6 pasek odszycia / podkrój pachy 2x
- A 7 ramiączka 2x
- B 8 wiązanie / ramiona 4x
- B 9 wiązanie / talia 2x

Plan układu wykroju znajduje się na arkuszu.

PRZYGOTOWANIE WYKROJU

AB

z arkusza wyciąć:

na top A części od 1 do 7

na top B części od 1 do 6, 8 i 9

w odpowiednim rozmiarze

ZAPASY NA SZWY I PODŁOŻENIE

Dodać 3 cm na podłożenie, 1,5 cm na wszystkich pozostałych szwach i brzegach, za wyjątkiem części 6 (tutaj zapas już uwzględniono).

WKŁAD

Skroić zgodnie z rysunkami i naprasować na lewej stronie materiału. Przenieść na wkład kontury wykroju.

SZYCIE

AB

TOP

Podkrój szyi tyłu

1. Flizelinową taśmę formującą w taki sposób naprasować na brzegi podkroju szyi tyłu, żeby ścieg łańcuszkowy leżał w odległości 1,5 cm od brzegu, a węższa połówka taśmy leżała na zapasach.

Masz problem? Zgłoś go do nas Infolinia: (22) 360 37 77 | bok@burda.pl

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: burdastyle@burda.pl i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem ☺

Zapasy (1,5 cm) zaprasować pod spód i przypiąć; szyjąc na prawej stronie materiału ostębnować brzeg podwójną igłą na szer. 1 cm.

2. Spiąć i zszyć szwy boczne (punkt styyczny 1). Zapasy szwów obrzucić i zaprasować w tył.

Podkroje pach / paski lamówki (część 6)

Zapasy na podkrojach pach przyciąć na szer. 1 cm.

Paski zaprasować na pół, lewą stroną do środka.

3. Paski przypiąć prawą stroną na prawej do podkrojów pach, otwarte brzegi leżą na zapasach.

Przyszyć paski na szer. 1 cm.

Paski sfastrygować pod spód i zaprasować. Ostębnować podkroje pach na szer. 0,7 cm, przyszywając przy tym paski (3a).

A

Szelki z gumką

4. Szelki złożyć wzdłuż, prawą stroną do środka. Zszyć długie brzegi.

Wywrócić szelki i ułożyć w taki sposób, żeby szew był na ich środku.

Gumkę o szer. 3 cm podzielić na 2 równe części i wciągnąć przy pomocy agrałki w szelki. Zszyć końce szelek i gumki (4a). Gotowa długość dla rozm. 34: 18,5 cm, rozm. 36: 19 cm, rozm. 38: 19,5 cm, rozm. 40: 20 cm, rozm. 42: 20,5 cm, rozm. 44: 21 cm.

5. Zapasy przodów naciąć zgodnie z rysunkiem na linii złożenia odszycia. Szelki przyfastrygować prawą stroną na prawej do przednich brzegów ramion.

6. Skrojone z całości odszycie wywinąć na wierzch i przypiąć nad szelkami. Podwinąć boczne zapasy odszycia, które wystają na podkrojach pach na zewnątrz. Zszyć szwy ramion, ując przy tym szelki.

Odszycie zawinąć pod spód i przyfastrygować. Szelki wyciągnąć do góry.

Boczny brzeg odszycia przyszyć ręcznie na podkroju szyi (6a).

B

Wiązania (część 8)

7. Wiązania złożyć wzdłuż, prawą stroną do środka. Zszyć brzegi zgodnie z rysunkiem.

Wywrócić wiązania i zaprasować.

Dwa wiązania przyszyć do przodu zgodnie z opisem i rysunkiem 5 i 6.

Pozostałe wiązania przyszyć do tyłu zgodnie z opisem i rysunkiem 13.

AB

Przody / zakładki

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: burdastyle@burda.pl i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

8. Zakładki na przodach ułożyć na prawej stronie materiału zgodnie z kierunkiem strzałek, przyfastrygować na dole.

Prawy przód ułożyć środkiem na środku na lewym przodzie, sfastrygować dolne brzegi (8a).

Klin przodu karczka

9. Na prawym klinie przodu topu obrzucić skrojone z całości odszycie, na linii złożenia zaprasować pod spód i przyfastrygować. Zakładki ułożyć na prawej stronie materiału zgodnie z kierunkiem strzałek, przyfastrygować na górnym brzegu.

10. Na lewym klinie przodu topu obrzucić zapasy na prawym bocznym brzegu i zaprasować pod spód. Szyjąc z wierzchu ostępnować brzeg podwójną igłą na szer. 1 cm, przyszywając przy tym zapasy. Prawy klin przodu topu ułożyć środkiem na środku na lewym klinie przodu topu, sfastrygować górne brzegi (10a).

Szwy boczne

11. Klin przodu topu ułożyć prawą stroną na prawej na klinie tyłu topu, spiąć szwy boczne (punkt styczny 2). Zapasy szwów obrzucić i zaprasować w klin tyłu topu.

Przyszyć kliny topu / gumka

12. Klin topu przypiąć prawą stroną na prawej i środkiem na środku do góry topu, szwy boczne powinny się pokryć. Przyszyć klin. Zapasy szwów przyciąć na szer. 1 cm, ująć razem i obrzucić. Dla zabezpieczenia szwu obciąć z gumki o szer. 0,7 cm wygodną szerokość talii plus 2 cm, zaznaczyć środek.

Gumkę przypiąć do zapasu szwu, oznaczenia trafia na jeden szew boczny. Końce spiąć na drugim szwie bocznym. Lekko rozciągnąć gumkę i przyszyć ją ścięciem zygzakowym.

A

Przyszyć szelki do tyłu.

13. Końce szelek przypiąć prawą stroną na prawej do brzegów ramion na tyle. Przymierzyć top. Skontrolować długość szelek. Przyszyć szelki. Zapasy szwów obrzucić i ułożyć do dołu. Brzegi szelek przyszyć ręcznie do tyłu (13a).

AB

Podłożenie

14. Jeszcze raz rozłożyć skrojone z całości odszycie prawego klina topu. Podłożenie zaprasować pod spód, przypiąć i przyszyć podwójną igłą na szer. 2,5 cm. Odszycie ponownie zawinąć pod spód i przyszyć ręcznie do położenia (14a).

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: burdastyle@burda.pl i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

B

Wiązanie (część 9)

Wiązania uszyć zgodnie z opisem i rysunkiem 7. Obrzucić otwarte końce.

15. Jeden koniec wiązania przypiąć od spodu do prawego przodu powyżej szwu nasady klinów topu i przyszyć ręcznie.

Drugi koniec przypiąć nad szwem bocznym w taki sposób, żeby wiązanie leżało na tyle. Przyszyć wiązanie w szwie bocznym.

Zaprasować do przodu wiązanie.