

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: [burdastyle@burda.pl](mailto:burdastyle@burda.pl) i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

## INFORMACJE OGÓLNE

### PRZYGOTOWANIE CZĘŚCI WYKROJU Z PAPIERU

W tabeli na arkuszu wykroju wyszukać odpowiedni rozmiar: w przypadku sukienek, bluzek, żakietów i płaszczy należy kierować się obwodem w biuście, przy spodniach i spódnicach – obwodem w biodrach. Jeśli wymiary różnią się od tych w tabeli, można powiększyć lub pomniejszyć papierowy wykroj o odpowiednią liczbę centymetrów.

### PRZEDŁUŻANIE LUB SKRACANIE WYKROJU

Wykroj został przygotowany na wzrost 168 cm. Osoba wyższa lub niższa może dopasować wykroj do swojego wzrostu, dokonując zmian na liniach opisanych HIER VERLÄNGERN ODER VERKÜRZEN („tutaj przedłużamy lub skracamy”). W ten sposób forma wykroju zostanie zachowana.

► Wszystkie części wykroju należy zmienić na tej samej linii o tę samą wartość

Jak to zrobić

Najpierw należy rozciąć części wykroju wzdłuż podanych linii.

Aby przedłużyć wykroj, rozsunąć części na odpowiednią odległość. Aby skrócić wykroj, nasunąć na siebie brzegi wykroju na tyle, na ile to konieczne.

Wyrównać boczne brzegi.

### KROJENIE

**ZŁOŻENIE MATERIAŁU** (-----) oznacza, że w tym miejscu znajduje się środek danej części wykroju, a nie brzeg czy szew. Przy krojeniu części podwójnej wielkości złożenie materiału stanowi linię środkową. Części zaznaczone na planie układu wykroju linią przerywaną układamy na materiale opisaną stroną do dołu

Plany układu wykroju na arkuszu pokazują, jak należy układać części na materiale.

Krojąc z pojedynczej warstwy tkaniny, przypinamy części wykroju na prawej stronie. Przy podwójnie złożonej tkaninie prawa strona materiału znajduje się wewnątrz, a części wykroju przypinamy na lewej stronie. Części, które na planie układu wykroju leżą powyżej złożenia materiału, kroimy na końcu z pojedynczego materiału.

### KOPIOWANIE WYKROJU

Przekalkować wykroj z arkusza, uwzględniając linie szwów i podłożenia, i przenieść oznaczone na częściach wykroju linie i oznaczenia na lewą stronę materiału. Można użyć do tego papieru kopiującego Burdy. Instrukcja użycia znajduje się wewnątrz opakowania.

### SZYCIE

Przy zszywaniu składamy materiał prawą stroną do prawej.

Wszystkie linie poszczególnych części przenieść fastrygą na prawą stronę materiału.

Punkty (numery) styczne pokazują, jak należy zszywać części. Punkty oznaczone tymi samymi cyframi powinny się pokrywać.

**ILUSTRACJE OZNACZONE PINEZKĄ** to rysunki uniwersalne i detalami mogą się różnić od konkretnego modelu.

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: [burdastyle@burda.pl](mailto:burdastyle@burda.pl) i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

## MODEL 6244

### CZĘŚCI WYKROJU:

AB	1 przód 2x
AB	2 tył 1x
AB	3 rękaw 2x
AB	4 plisa 4x
A	5 falbana 1x
B	6 pasek 2x

PLANY UKŁADU WYKROJU SĄ NA ARKUSZU

### PRZYGOTOWANIE WYKROJU

AB

z arkusza wyciąć:

na kimono A części od 1 do 5

na kimono B części od 1 do 4 i 6

w odpowiednim rozmiarze

### SKROIĆ

Z materiału I i materiału II

A: części 4 i 5 z materiału II, pozostałe z materiału I

B: część 4 z materiału II, pozostałe z materiału I

### WKŁAD

Skroić wkład zgodnie z rysunkami i naprasować na lewą stronę materiału. Kontury wykroju przenieść na wkład.

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: [burdastyle@burda.pl](mailto:burdastyle@burda.pl) i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

### ZAPASY NA SZWY I PODŁOŻENIE

Dodać 1,5 cm na podłożenie, podłożenie rękawów oraz na pozostałych brzegach i szwach.

### SZYCIE

#### KIMONO AB

##### Szwy ramion

Przody ułożyć na tyle prawą stroną na prawej, zszyć szwy ramion (punkt stychny 1).

##### Plisa

1. Plisy z wkładem ułożyć na sobie prawą stroną na prawej, zszyć środkowy szew tyłu. Tak samo zszyć plisy bez wkładu.

##### A

##### Falbana

2. Falbanę złożyć na linii złożenia, lewą stroną do środka. Otwarte brzegi falbany spiąć ze sobą i zmarszczyć na długość równą odcinkowi pomiędzy poprzecznymi kreskami na plisie na podkroju szyi.
3. Falbanę przyfastrygować prawą stroną do prawej między poprzecznymi kreskami do plisy z wkładem.
4. Plisę z wkładem ułożyć prawą na prawej na plisie bez wkładu, zszyć brzegi dolne, przednie oraz brzegi dekolту. W modelu A między plisami ująć falbanę. Zapasy przyciąć, na rogach obciąć. Rysunek pokazuje model B.  
Plisę wywinąć, sfastrygować brzegi, spiąć otwarte brzegi.
5. Plisę przyszyć prawą do prawej do przednich brzegów i podkroju szyi, otwarte brzegi leżą na zapasie. Na dole wystaje zapas podłożenia przodów (strzałka). Rysunek pokazuje model B.

##### Przyszyć rękawy

6. Przyszyć rękawy do podkrojów prawą do prawej, szyjąc na rękawie.

##### Szwy boczne i ramion

7. Przody ułożyć prawą do prawej na tyle, rękawy złożyć wzdłuż. Zszyć szwy boczne i ramion. W modelu A kończyć na znaku rozcięcia. Rysunek pokazuje model A.  
Zapasy obrzucić i rozprasować. W modelu A zapasy rozcięcia zaprasować pod spód.

##### A

##### Podłożenie / Rozcięcia

Wyłożyć zapasy rozcięcia

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: [burdastyle@burda.pl](mailto:burdastyle@burda.pl) i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

8. Podłożenie zaprasować pod spód, podwinąć, wąsko przyszyć, zaczynając i kończąc na szwie nasady plisy.  
Zapasy rozcięcia ponownie zawinąć pod spód, podwinąć i wąsko przyszyć, na końcu rozcięcia szyc w poprzek (8a).

AB

Podłożenie rękawa szyc jak w punkcie i na rys. 8.

B

Podłożenie

Szyć jak w punkcie i na rys. 8.

Wiązanie

Części zszyć prawą do prawej. Rozprasować zapasy.

9. Taśmę złożyć wzdłuż, prawą do środka. Brzegi zszyć, zostawić otwór na wywinęcie.  
Wywinąć, wyprasować. Zszyć ręcznie otwór.

Szlufki z nitek

10. Na szwach bocznych na oznaczeniu talii wykonać z nitek szlufki (kilka nitek obszyć ścięciem dzierganym).