

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: burdastyle@burda.pl i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

INFORMACJE OGÓLNE

PRZYGOTOWANIE CZĘŚCI WYKROJU Z PAPIERU

W tabeli na arkuszu wykroju wyszukać odpowiedni rozmiar: w przypadku sukienek, bluzek, żakietów i płaszczy należy kierować się obwodem w biuście, przy spodniach i spódnicach – obwodem w biodrach. Jeśli wymiary różnią się od tych w tabeli, można powiększyć lub pomniejszyć papierowy wykroj o odpowiednią liczbę centymetrów.

PRZEDŁUŻANIE LUB SKRACANIE WYKROJU

Wykroj został przygotowany na wzrost 168 cm. Osoba wyższa lub niższa może dopasować wykroj do swojego wzrostu, dokonując zmian na liniach opisanych HIER VERLÄNGERN ODER VERKÜRZEN („tutaj przedłużamy lub skracamy”). W ten sposób forma wykroju zostanie zachowana.

► Wszystkie części wykroju należy zmienić na tej samej linii o tę samą wartość

Jak to zrobić

Najpierw należy rozciąć części wykroju wzdłuż podanych linii.

Aby przedłużyć wykroj, rozsunąć części na odpowiednią odległość. Aby skrócić wykroj, nasunąć na siebie brzegi wykroju na tyle, na ile to konieczne.

Wyrównać boczne brzegi.

KROJENIE

ZŁOŻENIE MATERIAŁU (-----) oznacza, że w tym miejscu znajduje się środek danej części wykroju, a nie brzeg czy szew. Przy krojeniu części podwójnej wielkości złożenie materiału stanowi linię środkową. Części zaznaczone na planie układu wykroju linią przerywaną układamy na materiale opisaną stroną do dołu

Plany układu wykroju na arkuszu pokazują, jak należy układać części na materiale.

Krojąc z pojedynczej warstwy tkaniny, przypinamy części wykroju na prawej stronie. Przy podwójnie złożonej tkaninie prawa strona materiału znajduje się wewnątrz, a części wykroju przypinamy na lewej stronie. Części, które na planie układu wykroju leżą powyżej złożenia materiału, kroimy na końcu z pojedynczego materiału.

KOPIOWANIE WYKROJU

Przekalkować wykroj z arkusza, uwzględniając linie szwów i podłożenia, i przenieść oznaczone na częściach wykroju linie i oznaczenia na lewą stronę materiału. Można użyć do tego papieru kopiującego Burdy. Instrukcja użycia znajduje się wewnątrz opakowania.

SZYCIE

Przy zszywaniu składamy materiał prawą stroną do prawej.

Wszystkie linie poszczególnych części przenieść fastrygą na prawą stronę materiału.

Punkty (numery) styczne pokazują, jak należy zszywać części. Punkty oznaczone tymi samymi cyframi powinny się pokrywać.

ILUSTRACJE OZNACZONE PINEZKĄ to rysunki uniwersalne i detalami mogą się różnić od konkretnego modelu.

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: burdastyle@burda.pl i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

MODEL 6248

CZĘŚCI WYKROJU:

AB	1 przód 2x
AB	2 boczna część przodu 2x
AB	3 tył 1x
AB	4 karczek tyłu 1x
AB	5 odszycie przodu 2x
AB	6 odszycie tyłu 2x
AB	7 wierzch rękawa 2x
AB	8 spód rękawa 2x
AB	9 patka 2x
A	10 worek kieszeni 2x
B	11 worek kieszeni 2x
B	12 falbana (rękaw) 2x

Z PODSZEWKI

AB	13 przód 2x
AB	14 tył 2x
AB	15 karczek tyłu 1x

PLANY UKŁADU WYKROJU SĄ NA ARKUSZU

PRZYGOTOWANIE WYKROJU

AB

z arkusza wyciąć:

na płaszcz A części od 1 do 10 i od 13 do 15

na płaszcz B części od 1 do 9 i od 11 do 15

w odpowiednim rozmiarze

Rozm. 36-44

W modelu A oznaczenia dziurek na guziki (x) zaznaczono na części 1 dla rozm. 34. W modelu B oznaczenia zatrzasków (x) są na części 5 dla rozm. 34. Dolne oznaczenie dotyczy wszystkich rozmiarów. Dla rozm. 36-44 górne oznaczenie przesunąć w górę odpowiednio do brzegu podkroju szyi. Pozostałe x rozmieścić w równych odległościach.

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: burdastyle@burda.pl i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

ZAPASY NA SZWY I PODŁOŻENIE

Dodać 4 cm na podłożenie i podłożenie falbanki rękawa (B), 1,5 cm na pozostałych brzegach i szwach.

WKŁAD

Wkład skroić zgodnie z rysunkami i naprasować na lewą stronę części z materiału. Dodatkowo naprasować na zapasach podłożenia paski wkładu szer. 4 cm. Przenieść kontury na wkład.

Z PODSZEWKI SKROIĆ

Dla modelu A części 7, 8, 10 i 13 oraz od 13 do 15

Dla modelu B części 7, 8, 11 i 13 oraz od 13 do 15

Patrz plan układu wykroju na arkuszu.

Dodać 1,5 cm zapasu na wszystkich brzegach i szwach.

Przenieść kontury na części z podszewki.

SZYCIE

AB

PŁASZCZ / KURTKA

Kieszenie z patkami

1. Paski wkładu szer. 3 cm naprasować na brzegi wlotów kieszeni na przodach.
Worki kieszeni z materiału przypiąć prawą do prawej na brzegu nasady worka kieszeni i przyszyć, szyjąc od przodu do poprzecznej kreski (1a). Rozprasować zapasy (1b).
2. Patki złożyć na linii złożenia, prawą stroną do środka. Zszyć boczne brzegi (brzeg bez punktu styczności 1). Zapasy przyciąć. Patki wywinąć, wyprasować.
3. Otwarte długie brzegi przyfastrygować razem na brzegu nasady patki (punkt styczności 1).
Boczne brzegi patki trafiają na zaznaczone poprzeczne kreski.
4. Worki kieszeni z podszewki przypiąć na patkach prawą stroną do prawej do brzegów wlotów kieszeni. Przyszyć worki i patki. Na przodzie nie szyć po zapasach. Przody naciąć zgodnie z rysunkiem do rogu aż do linii szycia (strzałka). Patki i worka nie nacinać (4a).
Worki kieszeni zawinąć do wewnątrz, patki ułożyć do góry. Wyprasować.

Przednie szwy łączące

5. Przody z patką ułożyć od zewnątrz na bocznych przodach tak, żeby pokryły się szwy nasady worków kieszeni. Przypiąć patki.
Przody złożyć zgodnie z rysunkiem tak, żeby leżały prawą stroną na prawej bocznych części przodu. Spiąć szwy łączące (punkt styczności 2), dalej spiąć ze sobą worki kieszeni. Zszyć (5a).

Masz problem? Zgłoś go do nas

Infolinia: (22) 360 37 77 | bok@burda.pl

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: burdastyle@burda.pl i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

Poprzeczne szwy łączące

6. Przody ułożyć do góry i przesyć poprzeczne szwy przy końcach patek od bocznego brzegu do poprzecznej kreski (punkt styczny 3).
Zapasy szwów łączących zaprasować na przody, szwów poprzecznych w dół (6a).
Boczne brzegi patek przyszyć ręcznie możliwie niewidocznie do bocznych przodów.

Środkowy szew tyłu

Zszyć tyły. Rozprasować zapasy.

Przyszyć karczek

7. Karczek przyszyć prawą stroną do prawej do tyłu i do przodów (punkt styczny 7).

Szwy boczne

Przody ułożyć prawą stroną do prawej na tyle, zszyć szwy boczne (punkt styczny 7).

Odszycia

8. Zszyć szwy ramion na odszyciach przodu i odszyciu tyłu.
9. Odszycie przyszyć do przodów i brzegu podkroju, szyjąc na dole na zaznaczonej linii podłożenia, szwy ramion na odszyciu pokrywają się z przednimi szwami nasady karczka. Zapasy przyciąć, na zaokrągleniach wielokrotnie naciąć. Na rogach ukośnie obciąć. Zapas podłożenia przyciąć kończąc 2 cm przed końcem odszycia (strzałka). Odszycie zawinąć pod spód.

Podłożenie

10. Zapas podłożenia zaprasować pod spód, przypiąć. Podłożenie przyszyć ręcznie, łapiąc tylko po 1-2 nitki materiału. Ścieg nie może być widoczny na prawej stronie materiału. Wewnętrzne brzegi odszycia przyszyć na podłożeniu.

A

Rękawy

11. Zszyć tylne szwy rękawów (punkt styczny 8), kończąc na znaku rozcięcia (strzałka).
Zabezpieczyć końce szwu. Rozprasować zapasy.

Rękawy złożyć wzdłuż, prawą stroną do środka, zszyć przednie szwy rękawów (punkt styczny 9).

Rozcięcia na rękawach

12. Skrojone z całością odszycie dolnego brzegu rękawa złożyć wzdłuż linii złożenia na zewnątrz, prawą stroną do środka. Zszyć brzegi rozcięcia od dołu do poprzecznych kresek. Zapasy przyciąć, na rogach ukośnie obciąć.
Odszycie zawinąć pod spód, wyprasować brzegi. Odszycie przyszyć ręcznie, jak w opisie i na rys. 10. Szew na odszyciu powyżej rozcięcia zszyć ręcznie (12a).

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: burdastyle@burda.pl i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

B

Zszyć przednie i tylne szwy rękawów (punkt styczny 8, 9).

Falbanki rękawów

13. Falbankę złożyć, prawą stroną do środka, zszyć krótkie brzegi. Zapasy obrzucić i rozprasować. Zapas podłożenia obrzucić, zaprasować pod spód i przyszyć ręcznie (13a).
14. Zmarszczyć górny brzeg falbanki na obwód rękawa.
Falbankę przyszyć, szew falbanki trafia na przedni szew rękawa. Falbankę ułożyć w dół, zapasy w rękaw (14a).

AB

Przyszyć rękawy

15. Rękawy przyszyć prawą stroną do prawej do podkrojów pach (zgodnie z oznaczeniami).

Podszewka / Fałda zapewniająca swobodę ruchów

16. Tyły ułożyć na sobie, zszyć. Na fałdę przeszyć wzdłuż zaznaczonych linii. Fałdę zaprasować w jedną stronę.
17. Zszyć zaszewki na przodach. Karczek przyszyć do przodów i do tyłu.
Zapasy zaprasować w karczek. Zszyć szwy boczne i szwy rękawów. Wszyć rękawy w podszewkę. Zapas na dolnym brzegu podszewki i dolnych brzegach rękawów z podszewki zaprasować pod spód.
18. Podszewkę przypiąć prawą do prawej do odszycia (punkty styczne A14, B15). Szwy ramion pokrywają się. Przyszyć podszewkę, zaczynając i kończąc 10 cm nad brzegiem podłożenia (strzałka). Zapas podszewki naciąć na podkroju szyi tyłu.
19. Podszewkę ułożyć w płaszcz/kurtkę lewą stroną do lewej. Rękawy z podszewki wsunąć w rękawy. Zapasy na odszyciu zaprasować w podszewkę. Dolny brzeg podszewki przesunąć nieco w górę i przyszyć ręcznie do podłożenia. Nadmiar podszewki ułożyć w dół jako zakładkę. Przyszyć pozostałe brzegi podszewki do odszyc przodu.
A: tak samo przyszyć do rękawów dolne brzegi rękawów z podszewki
B: dolne brzegi rękawów z podszewki podwinąć i ręcznie przyszyć na zapasach szwów nasady falban (19a).

A

Dziurki na guziki zrobić w miejscach oznaczonych x na prawym przodzie. Guziki przyszyć na lewym.

B

Wierzchy zatrzasków przyszyć zrobić w miejscach oznaczonych x na odszyciu prawego przodu.
Spody zatrzasków na lewym przodzie.