

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: burdastyle@burda.pl i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

INFORMACJE OGÓLNE

PRZYGOTOWANIE CZĘŚCI WYKROJU Z PAPIERU

W tabeli na arkuszu wykroju wyszukać odpowiedni rozmiar: w przypadku sukienek, bluzek, żakietów i płaszczy należy kierować się obwodem w biuście, przy spodniach i spódnicach – obwodem w biodrach. Jeśli wymiary różnią się od tych w tabeli, można powiększyć lub pomniejszyć papierowy wykroj o odpowiednią liczbę centymetrów.

PRZEDŁUŻANIE LUB SKRACANIE WYKROJU

Wykroj został przygotowany na wzrost 168 cm. Osoba wyższa lub niższa może dopasować wykroj do swojego wzrostu, dokonując zmian na liniach opisanych HIER VERLÄNGERN ODER VERKÜRZEN („tutaj przedłużamy lub skracamy”). W ten sposób forma wykroju zostanie zachowana.

► Wszystkie części wykroju należy zmienić na tej samej linii o tę samą wartość

Jak to zrobić

Najpierw należy rozciąć części wykroju wzdłuż podanych linii.

Aby przedłużyć wykroj, rozsunąć części na odpowiednią odległość. Aby skrócić wykroj, nasunąć na siebie brzegi wykroju na tyle, na ile to konieczne.

Wyrównać boczne brzegi.

KROJENIE

ZŁOŻENIE MATERIAŁU (-----) oznacza, że w tym miejscu znajduje się środek danej części wykroju, a nie brzeg czy szew. Przy krojeniu części podwójnej wielkości złożenie materiału stanowi linię środkową. Części zaznaczone na planie układu wykroju linią przerywaną układamy na materiale opisaną stroną do dołu

Plany układu wykroju na arkuszu pokazują, jak należy układać części na materiale.

Krojąc z pojedynczej warstwy tkaniny, przypinamy części wykroju na prawej stronie. Przy podwójnie złożonej tkaninie prawa strona materiału znajduje się wewnątrz, a części wykroju przypinamy na lewej stronie. Części, które na planie układu wykroju leżą powyżej złożenia materiału, kroimy na końcu z pojedynczego materiału.

KOPIOWANIE WYKROJU

Przekalkować wykroj z arkusza, uwzględniając linie szwów i podłożenia, i przenieść oznaczone na częściach wykroju linie i oznaczenia na lewą stronę materiału. Można użyć do tego papieru kopującego Burdy. Instrukcja użycia znajduje się wewnątrz opakowania.

SZYCIE

Przy zszywaniu składamy materiał prawą stroną do prawej.

Wszystkie linie poszczególnych części przenieść fastrygą na prawą stronę materiału.

Punkty (numery) styczne pokazują, jak należy zszywać części. Punkty oznaczone tymi samymi cyframi powinny się pokrywać.

ILUSTRACJE OZNACZONE PINEZKĄ to rysunki uniwersalne i detalami mogą się różnić od konkretnego modelu.

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: burdastyle@burda.pl i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

WSKAZÓWKI, JAK SZYĆ Z MATERIAŁÓW ELASTYCZNYCH

Materiały elastyczne najlepiej jest szyc maszyną overlokiem. Szwy są niezwykle elastyczne i nie prują się w trakcie noszenia.

Kto nie ma overloka, może szyc specjalnym ścięciem elastycznym albo wąsko ustawionym ścięciem zygzakowym. Należy zwrócić uwagę, by nitka w maszynie nie była zbyt napięta. Do szycia cienkich dzianin należy użyć igły do szycia dżerseju, której czubek nie uszkodzi oczek dzianiny.

Do podszywania brzegów (np. na podłożeniu) używamy podwójnej igły. Szyjemy po prawej stronie materiału dwoma górnymi nitkami i jedną spodnią przy prostym ustawieniu ścięgu. Spodnia nitka tworzy ścieg zygzakowy. W ten sposób materiał w trakcie szycia nie rozciąga się, a szew pozostaje elastyczny.

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: burdastyle@burda.pl i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

MODEL 9300

CZĘŚCI WYKROJU:

ABC	1 przód spodni 2x
ABC	2 tył spodni 2x
ABC	3 boczna część spodni 2x
ABC	4 worek kieszeni 4x
ABC	5 pasek 1x
A	6 mankiecik podłożenia 2x
A	7 kieszeń 1x

PRZYGOTOWANIE WYKROJU

ABC

z arkusza wyciąć:

na spodnie A części od 1 do 7

na spodnie BC części od 1 do 5

w odpowiednim rozmiarze

ZAPASY NA SZWY I PODŁOŻENIE

Dodać 1,5 cm na podłożenie i na wszystkich pozostałych szwach i brzegach.

SZYCIE

Spodnie ABC

Szwy łączące tyłu

1. Boczne części spodni ułożyć na tyłach spodni, zszyć szwy łączące tyłu (punkt styyczny 2).

A

Kieszeń / prawy tył spodni

2. Obrzucić brzegi. Zaprasować pod spód zapasy górnego brzegu kieszeni. Zaprasować pod spód zapasy pozostałych brzegów.
Kieszeń przypiąć zgodnie z liniami styku do prawego tyłu spodni, wąsko przyszyć (2a).

ABC

Szwy boczne (przesunięte do przodu) / kieszenie w szwach

Masz problem? Zgłoś go do nas

Infolinia: (22) 360 37 77 | bok@burda.pl

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: burdastyle@burda.pl i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

3. Worki kieszeni przypiąć prawą stroną na prawej do przodu spodni i do bocznych części, poprzeczne kreski powinny się pokryć. Przyszyć. Zabezpieczyć końce szwów.
4. Naprasować worki kieszeni nad szwami nasady.
5. Zszyć szwy boczne, punkt stychny 1. Pomiedzy poprzecznymi kreskami nie zszywać. Zabezpieczyć końce szwów.
6. Worki kieszeni zaprasować w przody spodni, zszyć. Worki kieszeni przyfastrygować na górnym brzegu.

C

Pasek

7. Taśmę o szer. 2,5 cm wąsko przyszyć na środku do bocznych części spodni.

ABC

Wewnętrzne szwy nogawek

8. Nogawki złożyć wzdłuż prawą stroną do wewnątrz, zszyć wewnętrzne szwy nogawek (punkt stychny 3).

Środkowy szew

9. Wywrócić jedną nogawkę spodni. Wsunąć w siebie nogawki prawą stroną na prawej.
10. Spiąć środkowy szew, wewnętrzne szwy nogawek pokrywają się. Zszyć. Zapasy od góry aż do początku podkroju w kroku zaprasować w jedną stronę.

ABC

Pasek

11. Okrągłe nity nabić przy oznaczeniu x po obu stronach środka przodu, od spodu dla wzmocnienia podłożyć mały kawałeczek materiału.
Złożyć części paska prawą stroną na prawej, zszyć środkowy szew tyłu na połowce paska z nitami aż do linii złożenia (strzałka). Zabezpieczyć końce szwów (11a).
Pasek złożyć na pół, lewą stroną do wewnątrz, spiąć otwarte brzegi paska.
12. Przypiąć pasek prawą stroną na prawej do górnego brzegu spodni, środkowe szwy tyłu pokrywają się, okrągłe nity leżą na spodniach. Przyszyć pasek płaskim ścięciem zygzakowym.
Pasek ułożyć do góry, zapasy do dołu.
13. W pasek wciągnąć agrafką gumkę na wygodną szerokość talii. Zszyć ręcznie końce.
Zaszyć ręcznie otwór w pasku.
14. Sznurek wciągnąć przez nity pasek, w tym celu końce sznurka obwinąć taśmą klejącą.
Zawiązać supełki na końcach sznurka.

A

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: burdastyle@burda.pl i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

Mankieciki podłożenia

15. Złożyć mankieciki prawą stroną do wewnątrz. Zszyć szew aż do linii złożenia. Zapasy szwów rozprasować, a następnie zaprasować pod spód (15a).

Mankieciki złożyć na pół, lewą stroną do wewnątrz. Spiąć otwarte brzegi.

16. Przypiąć mankieciki prawą stroną na prawej do dolnego brzegu spodni; szew trafia na wewnętrzny szew nogawek, otwór leży na górze. Przyszyć.

Mankieciki ułożyć do dołu. W mankieciki podłożenia agraftką wciągnąć gumki, dla rozm. 122 - 128 - 134 - 140 - 146 - 152 - 158 – 164 – długość po 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 cm (16a).

Zszyć końce gumek. Zszyć ręcznie otwór w szwie.

BC

Podłożenie

17. Zaprasować pod spód podłożenie i przyszyć podwójną igłą na szer. 1,2 cm. Szyjemy z prawej strony materiału dwoma nitkami wierzchnimi i jedną nitką spodnią, prostym ścięciem.

Nitka spodnia tworzy ścieg zygzakowym. Dzięki temu materiał nie rozciąga się podczas szycia, a ścieg pozostaje elastyczny.